

Verwaltung Kennwerte

Administrator

2015/01/12 16:07

Inhaltsverzeichnis

metamagix ICRS 2 - Verwaltung Kennwerte

Im Menüpunkt *Weitere Module > Benchmarking > Verwaltung Kennwerte* erhalten Sie eine Liste der für Benchmarking definierten Kennwerte.

	Name	SQL-Alias	Limit Top	Limit Flop	Periodizität	Aggregattyp	Gew
	HMZ_sum(zinszeile)	hmzist	9500	8000	1	0	0
	Leerstehungsgrad Quartal	LSGQuartal	10000	10000	3	1	1
	Leerstehungsgrad_sum(zinszeil	LSGmonat	9500	8000	1	0	1
	NFL_sum(zinszeile)	nflist	9000	7500	1	1	0

Benchmarking > Verwaltung Kennwerte

Mit der Schaltfläche *Kennwert anlegen* erhalten Sie das folgende Formular:

Kennwert

Kennwert	<input type="text" value="Kennwert"/>	Kennwert
Beschreibung	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>	
SQL-Abfrage	<input type="text"/>	
SQL-Alias	<input type="text"/>	
SQL-Gewichtung des Feldes	<input type="text" value="1"/>	
Erlaubte Abweichung in Prozent	<input type="text" value="100,00"/>	
Tolerierte Abweichung in Prozent	<input type="text" value="100,00"/>	
Periode	<input type="text" value="Monat"/>	
Aggregation als	<input type="text" value="Summe"/>	
Mit Gewichtung	<input type="text" value="nein"/>	

Formular: Kennwert anlegen

Im Feld *Kennwert* sollten Sie einen aussagekräftigen Namen wählen, z. B. miete/m².

Darunter - im Feld *Beschreibung* können Sie bei Bedarf auch eine ausführliche und verständlichere Beschreibung eintragen.

Das Feld *SQL-Abfrage* beinhaltet die Abfrage als SQL-Befehl.

Beim Alias ist es wichtig, nur alphanumerische Zeichen zu verwenden.

Der default-Wert der *Gewichtung* ist 1.

Die *Erlaubte Abweichung in Prozent* gibt an, welche Abweichung noch als Zielerreichung gilt.

Die *Tolerierte Abweichung in Prozent* gibt an, welche Abweichung noch als akzeptable Zielerreichung gilt.

Sie haben noch eine Frage? Hinterlassen Sie Ihre Frage an das metamagix Support-Team einfach als Kommentar auf dieser Seite.